

プラグインの更新について

PCにインストールされているプラグインの更新方法について説明します。

1. 手順概要

- (1)対象のPCにプラグイン(V6)が、インストールされているか否かを確認します。
- (2)インストールされている場合は、全てをアンインストールを行います。
- (3)新しいプラグイン(V9)をインストールします。
 - Formcoordinatorクライアント部品(署名共通) CS_setup.exe
 - Formcoordinatorクライアント部品(構成管理) UF_setup.exe
- (4)インストールされていることを確認します。


※古いバージョンがインストールされた状態のPCに、インストールするとエラーメッセージが表示されインストールできません。

2. 詳細手順

- (1)対象のPCにプラグインが、インストールされているか否かを確認します。

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]にて以下のプログラムが存在するか確認します。

- Formcoordinatorクライアント部品(構成管理)
- Formcoordinatorクライアント部品(署名共通)



1つでもインストールされている場合は、(2)へ進みます。インストールされていない場合は、(3)へ進みます。

- (2)全てをアンインストールします。

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]にて以下のプログラムを削除します。


- Formcoordinatorクライアント部品(構成管理)
- Formcoordinatorクライアント部品(署名共通)

※Formcoordinatorクライアント部品(署名共通)を最後に削除してください。

- ①削除対象プログラムを1つクリックし選択し、削除ボタンをクリックします。



②以下のダイアログが表示されるので「はい」をクリックします。



③削除中のダイアログが表示され削除が完了します。

④上記①～③を繰り返し全てのFormcoordinatorクライアント部品を削除します。

(3) 新しいプラグインをインストールする

Formcoordinatorクライアント部品がインストールされていない状態でプラグインをインストールします。

ダウンロードしたプラグインをデスクトップなど適当な場所に配置します。


2ファイルを右の順にインストール(CS_setup.exe→UF_setup.exe)します。

①CS_setup.exeをダブルクリックし実行します。




図の順にウィンドウが表示されるので以下のとおりに進めます。


インストールの準備画面が出たあと以下の画面が表示されるので「次へ」をクリックします。




注)下の画面が表示されたら完全にアンインストールされていない可能性があるので、(1)(2)の手順で再度確認して完全にアンインストールしてから再度インストールしてください。




以下の画面で「すべて」を選択し「次へ」をクリックします。



以下の画面で「インストール」をクリックします。



インストール中画面が表示されたあと、以下の画面が表示されるので「完了」をクリックします。




これでCS_setup.exeのインストールは完了です。

②UF_setup.exeをダブルクリックし実行します。




図の順にウィンドウが表示されるので以下のとおりに進めます。


インストールの準備画面が出たあと以下の画面が表示されるので「次へ」をクリックします。




以下の画面で「すべて」を選択し「次へ」をクリックします。



以下の画面で「インストール」をクリックします。




インストール中画面が表示されたあと、以下の画面が表示されるので「完了」をクリックします。




これでUF_setup.exeのインストールは完了です。

(4) インストールされていることを確認します。

①[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]にてインストールしたプログラムを確認します。



②「サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。」をクリックし、バージョンが「9」であることを確認します。



以上